

1. シェープのレコードを削除

メニュー

シェープからシェープ/シェープのレコードを削除

<http://www.geocoach.co.jp/help/SHPDeleteRecord1Dialog.pdf>

を追加しました。

シェープファイルについて、ダイアログで指定した条件のレコードを削除します。

シェープのレコードを削除 --- 「バッチ処理(複数メニュー指定)」対応

ファイル指定あるいはフォルダ指定
 ファイルを指定 フォルダを指定

シェープファイル入力(ファイルまたはフォルダ)
D:\work\2021\202101_GC3D\20210315_from_data\01最大浸水深Shp\sample.shp 選択...

シェープファイルのフィールド名
SAIDAI_SUI

フィールドの内容が空白
 削除する

フィールドの内容が全て半角アスタリスク*
 削除する

フィールドの値の範囲
 削除する <= 値 <=

文字列が一致(カンマ「,」で区切って複数指定可)
 削除する *****

シェープファイル出力(ファイルまたはフォルダ)
!1\202101_GC3D\20210315_from_data\20210315_シェープのレコードを削除\test.shp 選択...

OK キャンセル 設定を保存 設定を開く ヘルプ

2. シェープのレコードを残す

メニュー

シェープからシェープ/シェープのレコードを残す

<http://www.geocoach.co.jp/help/SHPDeleteRecord2Dialog.pdf>

を追加しました。

シェープファイルについて、ダイアログで指定した条件のレコードを残し、それ以外を削除します。

シェープのレコードを残す --- 「バッチ処理(複数メニュー指定)」対応

ファイル指定あるいはフォルダ指定
 ファイルを指定 フォルダを指定

シェープファイル入力(ファイルまたはフォルダ)
[] 選択...

シェープファイルのフィールド名
code

フィールドの内容が空白
 残す

フィールドの値の範囲
 残す [] 0.0 <= 値 <= [] 1.0

文字列が一致(カンマ「,」で区切って複数指定可)
 残す [] 10501,10503,10504,10505,10512,10701,10702,10703

シェープファイル出力(ファイルまたはフォルダ)
[] 選択...

OK キャンセル 設定を保存 設定を開く ヘルプ

シェープのレコードを削除 --- 「バッチ処理(複数メニュー指定)」対応

ファイル指定あるいはフォルダ指定
 ファイルを指定 フォルダを指定

シェープファイル入力(ファイルまたはフォルダ)
D:\work\2021\202101_GC3D\20210315_from_data\01最大浸水深Shp\sample.shp 選択...

シェープファイルのフィールド名
SAIDAI_SUI

フィールドの内容が空白
 削除する

フィールドの内容が全て半角アスタリスク「*」
 削除する

フィールドの値の範囲
 削除する <= 値 <=

文字列が一致(カンマ「,」で区切って複数指定可)
 削除する *****

シェープファイル出力(ファイルまたはフォルダ)
?1\202101_GC3D\20210315_from_data\20210315_シェープのレコードを削除\test.shp 選択...

OK キャンセル 設定を保存 **設定を開く** ヘルプ